


WEB-DAV Ordner zur Verbindung mit dem vCE Server erzeugen

Mit einem sog. „WEB-DAV“ Ordner können Sie direkt aus dem Windows Explorer heraus von Zuhause aus auf den Schulserver zugreifen. So wird dieser Ordner eingerichtet:


(Beachten Sie die Hinweise zu Windows Vista am Ende des Dokuments)

1. Windows Explorer starten
2. Auf Extras->Netzlaufwerk verbinden...
3. Im folgenden Dialog:




auf „Onlinespeicherplatz....“ klicken

4. Mit Weiter bestätigen, dann die folgende Option auswählen:



5. Folgende Adresse eintragen:




Hier natürlich die entsprechende Adresse Ihrer Schule verwenden


Der Teil: **/oneNet/NetStorage** bleibt immer gleich !

Für eine verschlüsselte Verbindung kann anstatt **http://** auch **https://** verwendet werden.

6. Im folgenden Feld Ihren Benutzernamen und Passwort eintragen (dasselbe wie in der Schule):




7. Geben Sie dieser Verbindung jetzt einen beliebigen Namen:



Danach „Fertig stellen“

8. Wenn Sie den Ordner öffnen, sehen Sie folgende Verzeichnisse:



„Home@...“ ist Ihr Homeverzeichnis

Unter „Schulzentrum“ sind alle Tauschordner

Ggf. erscheint das Verzeichnis „shared“. Es ist nicht belegt und kann ignoriert werden.

9. Sie finden die Verbindung zukünftig unter der „Netzwerkumgebung“ wieder.
Am besten, Sie kopieren die Verknüpfung von dort auf den Desktop (mit gedrückter STRG-Taste, sonst wird nicht kopiert sondern verschoben!!)

Damit ist Ihr „WEB-DAV Ordner“ eingerichtet und Sie können Dateien vom und zum Schulserver ganz normal mit dem Windows-Explorer hin- und her kopieren.

Einrichten des WEB-DAV Ornders unter Windows Vista:

Damit sich der Ordner unter Windows Vista auch einrichten lässt ist ein Update von Microsoft erforderlich. Dieses Update wird in der Microsoft Knowledgebase im Artikel **KB907306** beschrieben. (<http://support.microsoft.com>)

Außerdem muss ein Registry-Key gesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Problem umzugehen:

- Klicken Sie auf Start, geben Sie Regedit in dem Feld Suche starten oder Ausführen ein, und klicken Sie dann auf Regedit in der Liste Programme.
- Gehen Sie im Registry-Editor zu folgendem Pfad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters und klicken Sie doppelt auf den Eintrag "**BasicAuthLevel**" und ändern Sie den Wert auf "**2**" und bestätigen mit "OK".
- Sollte der Eintrag nicht vorhanden sein, klicken Sie mit der rechten Maus in dem rechten Fensterbereich und wählen Sie "Neu" und klicken Sie dann auf "DWORD (32-bit)".
- Nennen Sie ihn "**BasicAuthLevel**" und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Klicken Sie in dem Menü Bearbeiten auf Ändern.
- Geben Sie in dem Feld Wert "**2**" ein, und klicken Sie dann auf "**OK**".
- Starten Sie Ihren PC neu